

Finance ISg algoritmy

Skutečnost se bere z rozpadu detailu plateb (UMPRozpad) na SC a KR

Základní cesta pro všechna pole: Detail projektu – Realizace projektu – Žádosti o platbu – Žádosti o platbu – Seznamový formulář plateb – Vybrat konkrétní platbu. Otevřu ŽoP – záložka Detaily plateb dostanu se na Detail plateb

Zobrazí se seznamový formulář detailů plateb.

Obecné podmínky pro použitý detail platby: Sloupec Typ – pokud je Záloha a Vyúčtování refundace, takový řádek nejde do algoritmu. Zohledňuje se buď Vyúčtování ex-ante (Typ 1) nebo Vyúčtování ex-post (Typ 2). Sloupec Kód identifikátoru nesmí být N1 Zamítnutá, takový řádek se nezohledňuje.

Pokud budou na platbě investice i neinvestice, tak budou založeny detaily plateb zvlášť pro investice a zvlášť pro neinvestice (viz sloupec Investice/Neinvestice). Do algoritmu se sčítají hodnoty z obou relevantních záznamů.

Role pro zobrazení dat: Čtenář ŽoP

Do algoritmů vstupují platby, které **prošly** stavem Schválená 2. stupeň podepsaná - P6T – do tohoto stavu musely projít do konce sledovaného období. Sečtou se údaje za všechny takové ŽoP za projekt.

Do algoritmů nevstupují čistě zálohové platby – tj. nevstupují platby, které mají v checkboxu Zálohová platba v seznamovém formuláři plateb hodnotu ANO. Obecně lze říci, že započítáváme platby, které mají nenulové hodnoty ve sloupci Schválené vyúčtování. Podstatná ale je přímo až identifikace detailů plateb, z nichž se hodnoty agregují.

Co je proplaceno na zálohách, musí být vyúčtováno a doloženo v rámci celého projektu. Tj. to, co je proplaceno na zálohách, je následně vyúčtováno v rámci ex-ante vyúčtování. Proto se berou částky z vyúčtování, nelze brát v algoritmu oboje, bylo by to duplicitní - došlo by k duplicitě finančních hodnot z úrovně projektů.

Konkrétní zdroje pro jednotlivé sloupce:

Příspěvek Unie – SKUTEČNOST

UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('CF','ERDF','ESF+', 'EAFRD', 'EMFAF', 'JTF') dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni = UMFFinplanIN.Opatreni

Sloupec E

Obecné podmínky pro použitý detail platby viz výše.

Specifika pro „Příspěvek Unie – Skutečnost“: Sloupec Druh – musí být hodnota Předfinancování. Ve sloupci Zdroj financování je fond, fond je na projektu jen jeden (jeden z 'CF','ERDF','ESF+', 'EAFRD', 'EMFAF', 'JTF').

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

Podpora - SR (národní veřejné zdroje) – SKUTEČNOST

$$\text{UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('SF','SR')} \div \text{dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni} = \text{UMFFinplanIN.Opatreni}$$

Sloupec H

Obecné podmínky pro použití detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být SR nebo SF (státní rozpočet a státní fond, je to většinou jedno z toho).

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE – SKUTEČNOST

$$\text{UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('ONP','NLP','NRP','SOUKR')} \div \text{dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni} = \text{UMFFinplanIN.Opatreni}$$

Sloupec P

Obecné podmínky pro použití detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být NLP/ONP/NRP/SOUKR, může jich být více na projektu, pak je pro každý samostatný řádek a berou se všechny tyto řádky.

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

Národní veřejné zdroje (kraj, obec, jiné) - SKUTEČNOST

$$\text{UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('ONP','NLP','NRP')} \div \text{dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni} = \text{UMFFinplanIN.Opatreni}$$

Sloupec N

Obecné podmínky pro použití detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být NRP, NLP nebo ONP, může jich být více na projektu, pak je pro každý samostatný řádek a berou se všechny tyto řádky.

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

~~Národní soukromé zdroje (za celé období realizace IN)~~ Soukromé zdroje - skutečnost

Poznámka: V MS a v excelu s algoritmy je chybný název, bude opraveno na Soukromé zdroje - skutečnost

UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('SOUKR') dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni = UMFFinplanIN.Opatreni

Sloupec O

Obecné podmínky pro použití detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být SOUKR.

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

PODPORA Celkem – SKUTEČNOST

UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('CF','ERDF','ESF+','EAFRD','EMFAF','JTF','SF','SR') dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni = UMFFinplanIN.Opatreni

Sloupec K

Obecné podmínky pro použití detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Předfinancování a Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být SR, SF nebo konkrétní EU fond ('CF','ERDF','ESF+','EAFRD','EMFAF','JTF').

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

CZV - PLATBY SKUTEČNOST

UMPRozpad.CastkaCZK kde UMPRozpad.DetailPlatby.Zdroj.Kod nabývá hodnot ('CF','ERDF','ESF+','EAFRD','EMFAF','JTF','SF','SR','ONP','NLP','NRP','SOUKR') dělená dle UMZPPRJGGSC.Procento a UMZPRJGGSCOP.Procento kde UMZPRJGGSC.Opatreni = UMFFinplanIN.Opatreni

Sloupec R

Obecné podmínky pro použitý detail platby viz výše.

Sloupec Druh = Předfinancování a Standardní platba. Ve sloupci Zdroj financování musí být SR, SF, ONP, NLP, NRP, SOUKR, a fondy ('CF','ERDF','ESF+', 'EAFRD', 'EMFAF', 'JTF').

Otevřeme detail platby – záložka Rozpady - kategorie regionů/specifické cíle. Z detailu této záložky se zohledňují částky ve sloupci Částka v Kč, kdy se sečtou hodnoty z nesoučtových řádků – **to je hodnota za platbu pro algoritmus do ISg (pro hodnotu za projekt se posčítají hodnoty ze všech plateb za projekt)**

VLASTNÍ ZDROJE PŘÍJEMCE - PLÁN CELKEM

Kopírováno z UMFFinPlanIN

Sloupec Q

Neplatí předchozí texty

Detail strategie – Koncepční část strategie – Přehled financování – Finanční plán ISg dle opatření – Záložka Celkem

Sloupec Vlastní zdroje příjemce

CZV - PA SKUTEČNOST

Součet UMFPFCelkem.CZV navázaných na UMFSmlouva odpovídajících podmínkám

Sloupec V

Neplatí předchozí texty

Detail projektu – levé menu Právní akt o poskytnutí/převodu podpory – seznamový formulář

Podmínky pro výběr zdrojového záznamu: právní akt ve stavu P4 Uzavřen, nejnovější, tj. poslední v pořadí. Poslední platný právní akt nebo změnový právní akt přepnutý do stavu P4 do 31.12. nebo 30.6.

Následně je třeba vybrat právní akt splňující výše uvedené podmínky pro zdrojový PA – záložka Přehled zdrojů financování. Zdrojová hodnota pro **CZV - PA SKUTEČNOST** za projekt: sloupec **Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje**.

POČET PROJEKTŮ CZV - PA SKUTEČNOST

Počet projektů splňujících podmínky

Sloupec W

Neplatí předchozí texty

Počet projektů

Podmínky: uzavřený právní akt ve stavu P4 Uzavřen, uzavřený do P4 do 31.12. nebo 30.6.

Sečíst projekty splňující podmínku

POČET PROJEKTŮ CZV - PLATBY SKUTEČNOST

Počet UMZProjekt na které jsou navázány UMPPlatba odpovídající podmínkám

Sloupec U

Neplatí předchozí texty

Počet projektů

Podmínka: lze čerpat data v rozpadech. Existuje aspoň jedna platba, která prošla stavem P6T (Detail projektu – Realizace projektu – Žádosti o platbu – Žádosti o platbu – Seznamový formulář plateb), nejedná se o zálohovou platbu (existuje nenulová hodnota ve sloupci Schválené vyúčtování)

Sečíst projekty splňující podmínky